

Windows 10 lijkt erg op eerdere Windows-versies. Maar links en rechts duiken wel wat verschillen op. Zo wordt er standaard meer informatie over u en uw apparaat doorgegeven aan andere programma's en Microsoft. Pas het systeem daarom aan uw wensen aan.

Privacy

Windows 10 bevat veel privacy-instellingen. Denk aan instellingen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties en het doorsturen van locatiegegevens. Een aantal privacygevoelige informatie wordt standaard gedeeld met bijvoorbeeld Microsoft. Maar niet iedereen vindt dat prettig. Met de volgende aanpassingen zorgt u dat uw gegevens niet zomaar worden doorgestuurd naar Microsoft en andere partijen.

- Klik op **Starten > Instellingen > Privacy**.
- Zet gerust alle opties uit op het tabblad 'Algemeen'. Alleen de tweede optie ('SmartScreen-filter inschakelen') kunt u aan laten staan. Hierdoor wordt uw pc veiliger omdat dit filter waarschuwt als gedownloade bestanden en programma's onbetrouwbaar blijken. Voor een goede werking van dit filter wordt er echter wel informatie met Microsoft uitgewisseld. Vindt u dat niet prettig zet het dan toch uit.
- Klik daarna op de link **Mijn Microsoft-reclame en andere persoonlijke gegevens beheren**.
 - Uw internetprogramma wordt geopend met de pagina 'Onze advertenties'. Zet de knop op 'Uit' in het blok 'Gepersonaliseerde advertenties in deze browser'.
 - Zorg dat in het blok 'Gepersonaliseerde advertenties wanneer ik mijn Microsoft-account gebruik' de knop ook op 'Uit' staat. Het kan zijn dat u hiervoor eerst moet inloggen met uw Microsoft-account. Hebt u zo'n account niet dan is deze optie voor u niet relevant.
- Sluit uw internetprogramma en keer terug naar de privacy-instellingen.
- De menu-items 'Locatie', 'Camera', 'Microfoon', 'Accountgegevens', 'Contactpersonen', 'Agenda', 'Berichten', en 'Radio's', bevatten opties die zorgen dat een aantal standaardprogramma's goed kunnen werken. Zoals de app Agenda. Maakt u geen gebruik van de standaardprogramma's dan kunt u gerust deze opties op 'Uit' zetten. Op elk van de menu-items staan de programma's die gebruikmaken van de bewuste optie. Indien u dat wilt kunt u hier per programma (Microsoft spreekt van apps) toestemming verlenen of intrekken. Apps die u later installeert vragen indien nodig tijdens de installatie om toestemming voor het gebruik van bijvoorbeeld de camera of contactpersonen. Bij deze zelf geïnstalleerde apps vindt u de privacy-instellingen soms niet terug in de Windows-privacy-instellingen maar in de app zelf.
- Klik op het menu-item **Spraak, handschrift en typen > Stoppen met leren kennen > Uitschakelen**.
- Klik op het menu-item **Overige apparaten** en zet daarna de optie 'Synchroniseren met apparaten' uit.

- Klik op het menu-item **Feedback en diagnose** en zet daar via het uitklapmenu de bovenste optie op **Nooit**.
- Klik nu in het Instellingen-venster helemaal linksboven op het pijltje naar links om terug te keren naar het Instellingen-overzicht.
- Wat nu volgt is alleen relevant als u een verbinding maakt met internet via wifi. Klik op **Netwerk en internet**.
- Klik links op het menu-item **Wi-Fi > Wi-Fi-instellingen beheren** (het kan zijn dat u naar beneden moet scrollen om de optie te zien).
- Zet hier de volgende twee opties uit: 'Verbinden met voorgestelde open hotspots', en 'Verbinding maken met netwerken die worden gedeeld door mijn contactpersonen'.
- Sluit nu de instellingen door te klikken op het kruisje rechtsboven.

Standaardapps

Windows 10 kent zogeheten standaardprogramma's. Een bepaald bestand wordt dan altijd geopend in zo'n programma. Bijvoorbeeld uw tekstdocumenten worden altijd geopend in Word. Of als u op een weblink klikt in een e-mail, dan wordt uw standaardinternetprogramma geopend. Wilt u een ander standaardprogramma, dan kan dat. Natuurlijk hebt u alleen de keuze uit software die geïnstalleerd is. Is het internetprogramma Edge bij u de standaard maar gebruikt u liever Google Chrome of Internet Explorer, dan kunt u dit als standaardprogramma instellen. U regelt het als volgt:

- Klik op **Starten** (linksonder in beeld).
- Klik op **Instellingen > Systeem**.
- Klik links op **Standaardapps**.
- Nu opent een overzicht van apps die standaard gebruikt worden. Bij 'E-mail' ziet u uw eigen programma staan, bijvoorbeeld Windows Live Mail. Klopt dit niet, dan past u het hier aan.

Het Startmenu: grootte aanpassen

Het vernieuwde Startmenu is reuzehandig. Het biedt snel toegang tot programma's en instellingen. Dit Startmenu is volledig naar eigen wens in te richten. De grootte van het Startmenu kunt u zelf instellen.

- Open het Startmenu door te klikken op de knop **Starten**.
- Beweeg met de muis naar de rand van de bovenkant van het menu. De muisaanwijzer verandert in twee pijltjes.
- Klik en houd de muisknop ingedrukt terwijl u de muis naar boven beweegt. Laat de muisknop los zodra het venster groot genoeg is.

Tip: deze stappen kunt u ook uitvoeren met de rechterkant van het menu.

Het Startmenu: linkerkant aanpassen

Aan de linkerkant van het Startmenu staan verschillende knoppen. Zoals 'Alle apps', 'Aan/uit', 'Instellingen', en 'Verkenner'. Hier kunt u nog wat opties aan toevoegen.

- Klik op **Starten > Instellingen > Persoonlijke instellingen**.
- Klik op het tabblad **Start**.
- U ziet nu een aantal opties. We lichten ze kort toe:
 - *Meest gebruikte apps weergeven*
Zet deze optie aan als u de programma's die u het vaakst gebruikt, links in het Startmenu terug wilt zien.
 - *Recentelijk toegevoegde apps weergeven*
Programma's die u nieuw geïnstalleerd hebt, ziet u terug in het Startmenu als deze optie aanstaat.
 - *Start op volledig scherm weergeven*
Staat deze optie aan dan ziet u nadat u op de knop 'Starten' klikt, een beeldvullend Startmenu.
 - *Recentelijk geopende items in Jump Lists in Start of op de taakbalk weergeven*
Deze optie kunt u het beste aan laten staan.
- Klik op de link **Kiezen welke mappen in Start worden weergegeven**.
- Een lijst met verschillende opties opent. Bovenaan staan 'Verkenner' en 'Instellingen'. Deze wilt u zeker terug blijven zien in het Startmenu. Laat ze daarom aanstaan. Daaronder ziet u onder meer de mappen 'Documenten' en 'Downloads'. Wilt u één van deze mappen terugzien in het Startmenu, zet deze opties dan aan.
- Klik tot slot op het kruisje rechtsboven om de instellingen te sluiten.

Het Startmenu: rechterkant aanpassen

Aan de rechterkant van het Startmenu staan tegels. Dit zijn knoppen naar verschillende onderdelen, bijvoorbeeld apps. Het bijzondere aan tegels is dat ze ook actuele informatie van de app kunnen laten zien. Een weerapp toont bijvoorbeeld de actuele temperatuur. U bepaalt welke tegels er in het Startmenu staan en hoe ze eruitzien.

Een tegel toevoegen

- Klik op **Starten > Alle apps**.
- Scrol naar de app die u wilt vastmaken aan het Startmenu en klik met de rechtermuisknop op de app.
- Klik op **Aan Start vastmaken**.

Een tegel verplaatsen

Een nieuwe tegel wordt automatisch onder aan het Startmenu toegevoegd. U kunt de tegels echter verplaatsen.

- Klik op een tegel en houd de muisknop ingedrukt.
- Versleep de tegel naar de gewenste plek.
- Laat de muisknop los, zodra de tegel op de juiste plek staat.

Een tegel aanpassen

De grootte van een tegel is ook aan te passen.

- Klik met de rechtermuisknop op een tegel.
- Ga met de muisaanwijzer naar 'Formaat wijzigen'.

- Er verschijnt een uitklapmenu. Klik hierin op het gewenste formaat.

Een tegel verwijderen

Tot slot is het ook mogelijk om een tegel te verwijderen.

- Klik met de rechtermuisknop op een tegel.
- Klik op **Van Start losmaken**.

Windows Verkenner aanpassen

Die oude vertrouwde Windows Verkenner is een rots in de branding voor iedere pc-gebruiker. Standaard is het Lint (de menu-opties bovenin) ingeklapt. Wilt u het altijd openhouden zet dan de volgende stappen:

- Klik met de rechtermuisknop op **Bestand**.
- Klik op **Lint minimaliseren**.

Nieuw in de Verkenner is de optie 'Snelle toegang'. U vindt hier veelgebruikte mappen en recent geopende bestanden. Standaard wordt de Verkenner geopend met deze optie. Voorheen werd de Verkenner standaard geopend met de optie 'Computer'. U zag dan een overzicht van alle schijfstations, apparaten en netwerklocaties. Wilt u terug naar deze weergave doe dan het volgende:

- Klik op **Bestand**.
- Klik op **Map- en zoekopties wijzigen**.
- Selecteer bij 'Verkenner openen in' de optie **Deze pc**.
- Klik op **OK**.

